

Kurzanleitung

1. Starten und bedienen

1. ZIP vollständig in einen beschreibbaren Ordner entpacken.
2. QuickStart-Gadget.exe starten.
3. Eine Kachel anklicken, um das hinterlegte Ziel zu öffnen.
4. Ordner werden über die Windows-Standardzuordnung geöffnet.
5. Das Gadget an der freien linken Bedienleiste verschieben. Beim Loslassen nahe einer Kante dockt es dort an.
6. Ein angedocktes Gadget zieht sich auf einen schmalen Streifen zurück und erscheint beim Berühren einer beliebigen Stelle der Kante im Vordergrund.
7. Im freien Modus bleiben die Fenstergrenzen im sichtbaren Monitor-Arbeitsbereich; ungültige gespeicherte Positionen werden verworfen.
8. Ein weiterer Start öffnet keine zweite Instanz, sondern aktiviert das bereits laufende Gadget.
9. Ein 10-Pixel-Punkt zwischen Icon und Beschriftung zeigt laufende Programme an; ein Klick aktiviert ihr vorhandenes Fenster statt eines zweiten Starts.



Hauptansicht: Zahnrad, Schließen, Laufindikator und orange Akzentlinie

2. Ein- und ausklappen

Doppelklick auf die freie linke Bedienleiste reduziert das Fenster auf die Leiste. Ein weiterer Doppelklick stellt die vollständige Ansicht wieder her. Die Transparenz gilt wahlweise für das gesamte Fenster oder nur für den Dock-Hintergrund; im Hintergrundmodus bleiben Icons und Texte voll deckend.




Eingeklappter Zustand

Untergrids

3. Untergrid öffnen

Eine Kachel mit gelber Pfeilmarkierung öffnet ein separates Untergrid-Fenster. Es wird je nach freiem Platz rechts, links, darunter oder darüber an der Kachel platziert, ohne das Hauptfenster zu verdecken. Das Hauptgrid bleibt sichtbar. Mit Untergrid nach Kachelklick schließen blendet und schließt sich das angeklickte Untergrid nach der Kachelaktion selbst; bei einer Notiz erst nach dem Notizfenster. Es ist nur eine Untergrid-Ebene möglich.



Hauptgrid mit automatisch platziertem Untergrid-Nebenfenster


Ordnerziele im Untergrid werden über die Windows-Standardzuordnung geöffnet. Programme und Dateien starten direkt. Ein Untergrid kann keine weiteren Untergrids enthalten. A-Z SORTIEREN ordnet belegte Kacheln alphabetisch nach Beschriftung und stellt unbelegte Plätze ans Ende.

Notizen direkt pflegen: Ein Klick öffnet die Notiz oberhalb der Kachel zur Bearbeitung. EINFÜGEN setzt Zwischenablagentext an Cursor oder Markierung ein. KOPIEREN nutzt markierten Text, sonst die ganze Notiz. SPEICHERN legt Änderungen dauerhaft ab.

Konfiguration

4. Konfiguration öffnen

Das Zahnrad öffnet den Editor für Raster, Kacheln, Sprache, Transparenz, Indikatorfarbe, Akzentlinie und Systemoptionen. Die aktuelle Programmversion steht oben rechts. Das orange App-Symbol ist in Anwendung und Setup eingebettet.



Konfigurationsfenster in deutscher Sprache

5. Kacheln belegen

1. Ein Ziel direkt auf eine sichtbare Launcher-Kachel ziehen; Beschriftung, Icon und Konfiguration werden automatisch aktualisiert. Bei LNK-Dateien Verknüpfung oder aufgelöstes Ziel wählen. Beim aufgelösten Ziel werden Verknüfungsparameter nicht übernommen.
2. Eine PNG- oder ICO-Datei direkt auf eine sichtbare Kachel ziehen; nur das Icon wird ersetzt. Ziel, Makro oder Untergrid bleiben erhalten.
3. Bild, ICO, EXE oder LNK direkt auf die Icon-Vorschau ziehen oder über ICON auswählen.
4. Zum Umsortieren den gelben Kachelkopf auf einen anderen Kachelkopf ziehen; dies funktioniert auch im Untergrid-Editor.
5. Zum Kopieren den Kachelkopf auf UNTERGRID BEARBEITEN der Zielkachel ziehen. Das Original bleibt erhalten; ein volles Untergrid wird bei Bedarf um eine Zeile erweitert.
6. Beschriftung und Zielpfad bei Bedarf ändern.
7. SPEICHERN anklicken.

6. Untergrid anlegen

1. Bei einer Hauptgrid-Kachel UNTERGRID ANLEGEN anklicken.
2. Titel, Spalten und Zeilen festlegen.
3. Die enthaltenen Kacheln belegen und ÜBERNEHMEN anklicken.
4. Mit UNTERGRID ENTFERNEN wird die Kachel wieder zu einer normalen Zielkachel.


7. Sprache, Setup und portable Daten

Portable Daten, Konfiguration und Icons bleiben bei Updates erhalten. INDIKATOR wählt die Laufstatusfarbe; AKZENTLINIE die farbgleiche 2-Pixel-Linie. Weitere Optionen: Windows-Autostart ohne Administratorrechte, Auf allen virtuellen Desktops anzeigen, Untergrid nach Kachelklick schließen und Nur Dock-Hintergrund transparent (Icons deckend).

Papierkorb

8. Papierkorbkachel anlegen

1. Bei einer Kachel ZIEL und anschließend Papierkorb wählen.
2. Je ein PNG- oder ICO-Bild für den leeren und vollen Zustand wählen. Ohne Auswahl gelten die Standardsymbole.
3. ÜBERNEHMEN und anschließend die Gadget-Konfiguration speichern.
4. Die Kachel aktualisiert ihren Zustand automatisch. Ein Klick leert den Papierkorb erst nach einer Warnabfrage.
5. Ein PNG/ICO-Drop auf die sichtbare Kachel ersetzt das Icon des gerade angezeigten Zustands.




Getrennte Icons für leeren und vollen Papierkorb

Achtung: Beim Leeren werden die enthaltenen Dateien endgültig aus dem Papierkorb entfernt. Papierkorbkacheln sind auch in Untergrids möglich.

Tastaturmakros

9. Text- und Tastenmakro anlegen

1. Bei einer Kachel ZIEL und anschließend Tastaturmakro wählen.
2. Den gewünschten Text direkt in das große Eingabefeld schreiben.
3. TASTE EINFÜGEN anklicken und danach eine Sondertaste, Funktionstaste oder Kombination drücken.
4. Alternativ Befehle wie {ENTER}, {F5} oder {CTRL+S} direkt eingeben und das Makro übernehmen.
5. Beim Anklicken der Kachel startet die Wiedergabe nach der gewählten Startpause. Strg+Umschalt+F11 bricht sie ab.



Makroeditor für Unicode-Text und lesbare Tastaturbefehle

Keine Passwörter oder andere vertrauliche Inhalte in Makros speichern. Makros können auch in Untergrids liegen. Programme mit höheren Administratorrechten können nicht gesteuert werden.

Quick guide

1. Start and use

1. Extract the complete ZIP archive into a writable folder.
2. Start QuickStart-Gadget.exe.
3. Click a tile to open its assigned target.
4. Folders are opened through the Windows default association.
5. Drag the free area of the left control rail to move the gadget. Releasing it near an edge docks it there.
6. A docked gadget retracts to a narrow strip and is revealed in the foreground when any point of the assigned screen edge is touched.
7. The window boundaries are kept inside the visible monitor work area while undocked; invalid saved positions are discarded.
8. Launching again does not open a second instance; it activates the already running gadget.
9. A 10-pixel dot between icon and label marks running applications; clicking restores the existing window instead of starting a second process.



Main view: gear, close button, running indicator and orange accent line

2. Collapse and expand

Double-click the free area of the left control rail to reduce the window to the rail. Double-click it again to restore the complete view.

Transparency can apply to the entire window or to the dock background only; icons and text remain fully opaque in background-only mode.




Collapsed state

Subgrids

3. Open a subgrid

A tile with a yellow arrow marker opens a separate subgrid window. Depending on available space, it is placed to the right, left, below or above the tile without covering the main window. The main grid remains visible. With Close subgrid after tile click, the clicked subgrid hides and closes itself after the tile action completes; for notes, it waits for the note viewer. Only one subgrid level is available.



Main grid with an automatically placed subgrid window


Folder targets in a subgrid are opened through the Windows default association. Applications and files launch directly. A subgrid cannot contain additional subgrids. SORT A-Z orders assigned tiles alphabetically by label and places unassigned slots last.

Edit notes directly: Clicking opens the note above its tile for editing. PASTE inserts clipboard text at the cursor or selection. COPY uses selected text or the complete note. SAVE stores changes permanently.

Configuration

4. Open the configuration

The gear opens the editor for grid, tiles, language, transparency, indicator colour, accent line and system options. The current application version appears at the upper right. The orange app icon is embedded in the application and setup.



Configuration window in English

5. Assign tiles

1. Drag a target directly onto a visible launcher tile; label, icon and configuration are updated automatically. For LNK files, choose the shortcut or its resolved target. Shortcut arguments are not retained for the resolved target.
2. Drag a PNG or ICO file directly onto a visible tile; only its icon is replaced. The target, macro or subgrid remains unchanged.
3. Drag an image, ICO, EXE or LNK file onto the icon preview or select it with ICON.
4. To reorder, drag the yellow tile header onto another tile header; this also works in the subgrid editor.
5. To copy, drag the tile header onto the destination tile's EDIT SUBGRID button. The original remains; a full subgrid grows by one row when required.
6. Edit the label and target path if required.
7. Click SAVE.

6. Create a subgrid

1. Click CREATE SUBGRID on a main-grid tile.
2. Set its title, columns and rows.
3. Assign its tiles and click APPLY.
4. REMOVE SUBGRID changes the tile back into a normal target tile.


7. Language, setup and portable data

Portable data, configuration and icons are preserved during updates. INDICATOR chooses the running-status colour; ACCENT LINE enables the matching 2-pixel line. Other options include startup without administrator rights, Show on all virtual desktops, Close subgrid after tile click and Transparent dock background only (opaque icons).

Recycle bin

8. Create a recycle-bin tile

1. Click TARGET on a tile and select Recycle bin.
2. Choose a PNG or ICO image for both the empty and full states. Defaults are used when none is selected.
3. Click APPLY, then save the gadget configuration.
4. The tile updates automatically. Clicking it empties the recycle bin only after a warning prompt.
5. Dropping a PNG/ICO onto the visible tile replaces the icon for its currently displayed state.



Separate icons for empty and full recycle-bin states

Warning: Emptying permanently removes the items currently stored in the recycle bin. Recycle-bin tiles can also be placed in subgrids.

Keyboard macros

9. Create a text and key macro

1. Click TARGET on a tile and select Keyboard macro.
2. Type the required text directly into the large input field.
3. Click INSERT KEY, then press a special key, function key or combination.
4. Alternatively enter commands such as {ENTER}, {F5} or {CTRL+S} directly, then apply the macro.
5. Clicking the tile starts playback after the selected start delay. Ctrl+Shift+F11 cancels it.



Macro editor for Unicode text and readable keyboard commands

Do not store passwords or other confidential content in macros. Macros can also be placed in subgrids. Applications running with higher administrator privileges cannot be controlled.